

SMTP-Auth

SMTP-Auth ist eine Methode, um die Anmeldung mit Benutzername und Passwort am SMTP-Server (Postausgangsserver) zu ermöglichen. Dadurch können E-Mails nur von Benutzern versendet werden, die sich beim Mailserver korrekt identifizieren können, was einen besseren Schutz gegen den Missbrauch eines Mailservers bietet.


Damit Sie mit Ihrem E-Mail-Programm E-Mails über unseren Mailserver versenden können, müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihr Programm korrekt am SMTP-Server anmeldet. Hier haben wir für die gängigsten E-Mail-Programme die Schritte gesammelt, die für die Aktivierung von SMTP-Auth nötig sind.

Bei anderen Programmversionen können einzelne Bezeichnungen von den hier verwendeten abweichen. In der Regel sind die Unterschiede aber gering. Verwenden Sie bei Problemen bitte die Hilfe-Funktion Ihres Programms.

Microsoft Outlook Express 6

Wenn Ihr E-Mail-Konto bereits in Outlook Express eingerichtet ist, dann können Sie mit folgenden Schritten SMTP-Auth aktivieren.

1. Wählen Sie *Extras > Konten*.
2. Wählen Sie im folgenden Fenster den Reiter *E-Mail*.
3. Wählen Sie Ihr angelegtes Konto aus und klicken Sie auf *Eigenschaften*.
4. Wählen Sie im folgenden Fenster den Reiter *Server*.
5. Setzen Sie unter *Postausgangsserver* das Häkchen vor *Server erfordert Authentifizierung* und klicken Sie auf die Schaltfläche *Einstellungen...*
6. Nun sollten Sie folgendes Fenster sehen:




7. Wählen Sie wie auf dem Bild *Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden* und klicken Sie auf *OK*.

8. Fertig!

Microsoft Outlook 2003

Wenn Ihr E-Mail-Konto bereits in Outlook eingerichtet ist, dann können Sie mit folgenden Schritten SMTP-Auth aktivieren.

1. Wählen Sie *Extras > E-Mail-Konten*.
2. Wählen Sie im folgenden Fenster *Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten* und klicken Sie auf *Weiter*.
3. Wählen Sie Ihr angelegtes Konto aus und klicken Sie auf *Ändern...*
4. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche *Weitere Einstellungen...*
5. Wählen Sie im folgenden Fenster den Reiter *Postausgangsserver*.
6. Nun sollten Sie folgendes Fenster sehen:




7. Setzen Sie wie auf dem Bild das Häkchen vor *Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung* und wählen Sie *Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden* und klicken Sie auf *OK*.

8. Fertig!

Mozilla Thunderbird 1.5

Wenn Ihr E-Mail-Postfach bereits in Thunderbird eingerichtet ist, dann können Sie mit folgenden Schritten SMTP-Auth aktivieren.

1. Wählen Sie *Extras > Konten...*
2. Wählen Sie im folgenden Fenster *Postausgangs-Server (SMTP)*.
3. Wählen Sie den entsprechenden Postausgangsserver aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Bearbeiten...*
4. Nun sollten Sie das Fenster *SMTP-Server* sehen:




5. Setzen Sie wie auf dem Bild das Häkchen vor *Namen und Passwort verwenden* und geben Sie im Textfeld *Benutzername* den Benutzernamen Ihres Postfaches ein. Klicken Sie dann auf *OK*.

6. Fertig!

Netscape 7.1

Wenn Ihr E-Mail-Postfach bereits im Netscape Messenger eingerichtet ist, dann können Sie mit folgenden Schritten SMTP-Auth aktivieren.

1. Wählen Sie *Bearbeiten > eMail und Diskussionsforen-Konto-Einstellungen*.
2. Wählen Sie im folgenden Fenster *Ausgangs-Server (SMTP)*.
3. Nun sollten Sie das Fenster *Einstellungen für Ausgangs-Server (SMTP)* sehen:




4. Setzen Sie wie auf dem Bild das Häkchen vor *Namen und Passwort verwenden* und geben Sie im Textfeld *Benutzername* den Benutzernamen Ihres Postfaches ein. Klicken Sie dann auf *OK*.

5. Fertig!

Eudora 7.0

Wenn Ihr E-Mail-Postfach bereits in Eudora eingerichtet ist, dann können Sie mit folgenden Schritten SMTP-Auth aktivieren.

1. Wählen Sie *Extras > Optionen*.
2. Wählen Sie im folgenden Fenster die Kategorie *Post senden*.
3. Nun sollten Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten sehen:



4. Setzen Sie wie auf dem Bild das Häkchen vor *Authentifizierung zulassen* und klicken Sie auf *OK*.
5. Fertig!